1 / 2

2022 년 5 월 30 일

xx-353 IBT, XP-3000 I 전용 어플리케이션 Utility for Gas Detector 설정 변경 순서

2022 년 5 월 30 일 Google 어카운트 보안정책 변경으로 인해 기존 설정으로 경보 및 에러 발생 시 메일 송신 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 해당 기능을 계속 사용하려면 Google 어카운트 및 전용 앱 설정을 변경해야 합니다.

●변경점

1) Google 어카운트 설정

항목	변경 전	변경 후
보안 수준이 낮은 앱의 액세스 보안 수준이 낮은 앱 허용	사용	사용 불가※1
보안 설정 2단계 인증	사용 안함	사용

※1:2 단계 인증으로 보호 중인 어카운트에서는 보안 수준이 낮은 앱 허용이 불가능합니다.

2) 전용 어플리케이션 설정

변경 전	변경 후
등록된 로그인 비밀번호	2 단계 인증 설정 후 생성한 앤 비밀버호*2
,	면경 선 등록된 로그인 비밀번호

※2: 앱 비밀번호는 특정 앱이나 디바이스에 Google 어카운트에 대한 액세스 권한을 부여하는 16 자리 비밀번호입니다.2 단계 인증으로 보호 중인 어카운트에 한하여 사용할 수 있습니다.

●설정방법

Google 어카운트 설정 (2 단계 인증・앱 비밀번호 설정)

등록한 Google 어카운트로 로그인하여 보안 설정에서 2 단계 인증을 설정한 뒤 앱 비밀번호를 생성해주십시오.

- 1. 등록한 Google 어카운트로 로그인합니다.
- 2. 보안 페이지에서 'Google 에 로그인'의 '2 단계 인증'을 클릭합니다.
 2 단계 인증 화면에서 '시작하기'를 클릭하고 지시에 따라 2 단계 인증을 설정해주십시오.
 자세한 내용은 Google 어카운트 도움말 「2 단계 인증 사용」을 참조해주십시오.
 https://support.google.com/accounts/answer/185839
- 'Google 에 로그인'에서 앱 비밀번호를 클릭합니다. 앱 선택 리스트에서 기타「(맞춤 이름)」을 선택한 후, 입력란에 임의의 내용을 입력합니다. 그 후 「생성」버튼을 누르면 16 자리의 앱 비밀번호가 생성됩니다. 앱 비밀번호는 전용 앱 설정 시 필요하므로 잊어버리지 않도록 별도로 기록해주시기 바랍니다.

자세한 내용은 Google 어카운트 도움말 「앱 비밀번호로 로그인」을 참조해주십시오. https://support.google.com/accounts/answer/185833

Settings

EVICE SETTING

emory usage &

전용 앱 설정 (iOS, Android 공통)

어카운트 설정 화면의 비밀번호를 앱 비밀번호로 변경해주십시오.

- 검지기 전원을 켠 뒤 전용 앱 🧱 을 열어 검지기와 페어링합니다.
- 2. 농도 데이터 화면에서 🔅 를 터치합니다.
- 3. 설정 메뉴에서 어카운트 설정(Account setting)을 선택합니다.
- ID 가 등록한 Google 어카운트인 것을 확인한 뒤 비밀번호에 앱 비밀번호(16 자리)를 입력하고 확정(CONFIRM) 버튼을 누릅니다.

설정을 완료하면 "변경되었습니다." 메시지가 표시됩니다.

다음으로 테스트 메일이 정상적으로 송신되는지 확인해주십시오.

- 5. 설정 메뉴의 이메일 설정(Email setting)을 터치합니다.
- 이메일 설정 화면에서 테스트 메일(TEST MAIL)을 누릅니다.
 연락처에 설정된 주소로 테스트 메일이 온 것을 확인해주십시오.



Settings	Email setting
DEVICE SETTINGS	Cand amail
vlemory usage & 0% refresh	Enable notification
BLE Communication 1(1 sec.)	
APP SETTINGS	GAS
Email setting Off	Notify when gas alarm is cleared. (
Account setting	Contact1 abc@new-cosmos.co.
User setting	
	CONFIRM



Gas concentration

Hu

Ter

0.0%LEL

